

NavionTruck

Manual Español



Client y Client Hidden

Este manual muestra cómo utilizar la aplicación para la localización de personas a través del smartphone Android o iOS

INTRODUCCION

NavionTruck Client se trata de una aplicación para smartphone Android que tras su instalación podemos saber la situación real del dispositivo a través de nuestra plataforma de rastreo NavionTruck Geo Connect. La aplicación se encarga de enviar las coordenadas de posición a través de datos GPRS nuestra plataforma.

NavionTruck Client dispone de dos versiones, la versión por defecto que puede ser editada para activar o desactivar y cambiar sus funcionalidades desde el menú de aplicaciones de su teléfono y una versión oculta que como su nombre indica queda oculta en el dispositivo y después de su instalación el usuario del dispositivo no podría detectar que existe esta aplicación instalada.

Nuestra aplicación NavionTruck Client puede utilizarse para muchos fines, entre ellos: la localización de familiares menores, enfermos e incluso para saber la localización de comerciales de una empresa

*No eximimos de cualquier responsabilidad por el uso mal intencionado de esta aplicación, el mal uso de esta aplicación está bajo su responsabilidad.

PUESTA EN MARCHA

Descargue la aplicación desde PlayStore desde este [AQUI](#)

Si desea la versión oculta de esta app solicite la app a nuestro departamento de soporte dirigiendo se al email support@naviontruck.com. Por razones de las normas de Play Store,

esta app no puede ser descargada de la tienda de aplicación y tendrá que enviarla a la carpeta de archivos de smartphone para su instalación.

1. Antes de abrir la aplicación vaya al teclado de llamada y marque ***#06#** y anote en un papel el numero IMEI de su teléfono.
2. Acceda a NavionTruck Client y pulse sobre **IDENTIFICADOR DE DISPOSITIVO** y anote el numero IMEI de su teléfono.
3. Pulse en **FRECUENCIA DE RASTREO** y ponga la cantidad de segundos que usted en la que el smartphone enviará su posición a la plataforma (cuanto menor es el tiempo de actualización mayor es el gasto de datos) aconsejamos que la cantidad de segundos sea de 60 segundos o superior. Cada información enviada a la plataforma es de 1KB.
4. Pulse en **PROVEEDOR DE LOCALIZACION**, por defecto, el proveedor de localización es mixto, es decir, utiliza la fuente GPRS y GPS para ubicarse. Aconsejamos mantener esta configuración, ya que el usuario puede desactivar el GPS y en este caso, la localización se haría por GPRS.
5. **ESTADO DEL SERVICIO**. Active el servicio para activar la pp.
6. **VERSION OCULTA**. La versión oculta de nuestra app le permite instalar la app en el smartphone sin ser vista. Una vez instalada la app siga todos los pasos anteriores.
 - La versión oculta solo puede ser modificada desinstalando la app y volviéndola a instalar.
 - Para desinstalar la app acceda a **AJUSTES** de su smartphone y vaya a **APLICACIONES**, desinstale la aplicación llamada **DEVICE SETTING**.

Otros parámetros:

- **ENCRYPTION**. Mantener desactivado, esta función envía los datos encriptados a la plataforma, pero activando esta función nuestra plataforma no leería la posición y no la mostraría en el mapa.
- **DIRECCION SERVIDOR**. La app está configurada para enviar la información a nuestro servidor por lo que aconsejamos no cambiar esta función ya que la app dejaría de funcionar.
- **PUERTO DEL SERVIDOR**. Es el número de puerto que utiliza la app para enviar la información. Aconsejamos no cambiar esta función ya que la app dejaría de funcionar.

Para el seguimiento de los terminales con nuestra aplicación **NavionTruck Client**, es preciso tener una cuenta de usuario de **NavionTruck Geo Connect** y dar de alta el IMEI y nombre de los dispositivos en la plataforma.